Mida teha, kui töötajakaart ei tööta

Kaardiandmed jõuavad süsteemi TTKI automaatselt Hansabi HELK pääsukaardisüsteemist. TTKI ise kaarte ei halda.

Kui töötajal on töötajakaart olemas, kuid ta ei pääse ehitusobjektile, siis saate põhjust kontrollida süsteemis TTKI järgmiselt:

1. valige TTKI menüüst **Ehitusobjektid;**
2. valige ehitusobjekt EHR koodile klikates;
3. valige vaheleht „**Töötajad**";
4. avanevas töötajate nimekirjas valige töötaja;
5. avaneb töötaja detailvaade.

Kuidas kontrollida

1. Töötaja detailvaatel **andmeplokis „Töötaja andmed**" veenduge, kas töösuhte olek on „**Kehtiv**".

   - Kui töötaja on olnud ajutiselt tööst eemal (nt isapuhkusel), võib töötamise registris tehtud peatamise tulemusena olla töötaja töösuhe süsteemis TTKI „**Peatatud**". Sellisel juhul eemaldatakse töötaja objekti töövõtuahelast ja töötajakaart objektil ei tööta.

   - Kui töösuhe on töötamise registris uuendatud, aktiveeritakse see ka süsteemis TTKI ja töösuhe saab oleku „**Kehtiv**". Seejärel tuleb süsteemis TTKI anda töötajale uuesti luba ehitusobjektile.

2. **Andmeplokis „Töötaja registreerimisvahendi andmed**" veenduge, et kaart ei oleks aegunud.

   - Aegunud kaardi korral on registreerimisvahendi numbri väli tühi.

   - **NB!** Kui töötaja on töötamise registrisse (TÖR) lisatud sünnikuupäeva alusel, kehtib talle väljastatud kaart **kuni 6 kuud**.

3. **Andmeplokis „Töötaja pääs ehitusobjektile"** veenduge, et **töötaja on objektile lubatud**.

   - Ehitusobjektile lubatud töötajal peab valik „**Objektile pääs**" olema märgitud „**Jah**".

Objektile pääs





Viimati uuendatud 14.09.2026